



導入・初期設定ガイド

「ぱっとマイニング・ビューア」をご購入いただき、ありがとうございます。

正しくインストール（導入）するために、

このガイドに記述された手順に従って、作業を進めてください。

困ったらサポートサービスへ

TEL 03-3580-8021

Mail net-support@jpds.co.jp

【窓口サービス時間】

月曜日～金曜日：9:00～17:30

※土・日・祝日及び年末年始を除く

JPDS 日本パテントデータサービス株式会社

■ インストールの方法

1. 以下のホームページにアクセスし、お客様 ID と製品シリアル番号を入力し、ログインしてください。

https://www.pat-mining.com/user/patm_jpv.php

2. 「ぱっとマイニング・ビューア（特許専用版）最新バージョン・ダウンロードページ」に進み、インストーラをダウンロードしてください。


※Windows の警告表示によりインストーラのダウンロードができない場合、およびインストールができない場合は次章をご確認ください。

3. ダウンロードしたインストールファイルをマウスで指定し、ダブルクリックして実行します。

- ・ 32 ビット版 ファイル名 : patmining_jp32v_*_*_*_*_*_setup.exe
- ・ 64 ビット版 ファイル名 : patmining_jp64v_*_*_*_*_*_setup.exe


※ ***マークの場所には、バージョンの数字などが入ります。

※ 現在お使いの OS が 32 ビットか 64 ビットが不明な場合は、
「設定」⇒「システム」⇒「詳細情報」からご確認ください。




4. インストール画面が起動します。


5. インストール画面の表示・指示に従って「次へ」をクリックしてください。



6. 右の画面が表示されますので、
「使用許諾契約の条項に同意します」を選択してから
「次へ」をクリックしてください。




7. ユーザー名と所属を入力します。




8. 右の画面が表示されます。

通常はそのまま「次へ」をクリックしてください。

インストール先を変更したい場合は「変更」をクリックして、インストール先を指定してください。




9. 右の画面が表示されますので、「インストール」をクリックしてください。




10. 右の画面が表示されたら、インストールの完了です。

11. 初回起動時に製品シリアルを入力してください。



■ Windows の警告表示によりインストーラのダウンロードができない場合の作業手順

ダウンロード後に Web ブラウザの警告が出た場合は、「その他のアクション」から「保存」を選択して下さい



その他のアクションから保存
を選択

「詳細表示」をクリックしてください



詳細表示をクリック



patmining_jp32v_7_23_5_setup.exeを開く前に、信頼できることを確認してください

このファイルは一般的にダウンロードされていないため、Microsoft Defender SmartScreen はこのファイルが安全かどうかを確認できませんでした。ダウンロードしているファイルまたはそのソースが信頼できることを確認してから、ファイルを開いてください。

名前: patmining_jp32v_7_23_5_setup.exe
発行元: 不明

表示数を減らす へ

保持する

このアプリは安全であることを報告する

[詳細情報](#)

削除

キャンセル

「保持する」をクリックすると、ダウンロードフォルダにインストールが保存されます


保持するをクリック

■ Windows の警告表示によりインストーラが実行できない場合の作業手順

Windows のセキュリティ機能により、インストーラの起動がブロックされることがあります。


以下の画像のような表示になり、インストールが進まない場合は、下記の対処方法をお試しください。

「詳細情報」をクリックしてください



詳細情報をクリック

「実行」をクリックすると、インストーラが起動します



実行をクリック

■ ぱっとマイニング・ビューアの起動方法


デスクトップの「ぱっとマイニング・ビューア」のアイコンをダブルクリックしてください。

もしくはスタートメニューから「ぱっとマイニング」⇒「ぱっとマイニング・ビューア」を選択してください。



■ 初回起動時のシリアルコード入力

インストールして初めて起動する場合、製品シリアルコードの入力を求められますので、入力してください。



■ 利用方法

- 「ぱっとマイニング・ビューア」には複数の利用方法がございます。

そして、利用方法によって、それぞれデータの読み込みまでの方法が異なります。

■ マイメニューを使用・再現される方（一時環境での利用）

「ぱっとマイニング J P」で作成された環境を一時的に取り込み、

「ぱっとマイニング・ビューア」へデータを読み込みます。

マイメニュータブの下にある「メニューの一時環境への取り込みと動作」をクリックすると、

ぱっとマイニング・ビューアへの一時環境への取り込みを開始することができます。

詳しくは次のページをご覧ください。


■ 査読業務をされる方（通常環境での利用）

8 ページ以降のデータの読み込み方法をご覧ください。

■ 一時環境での利用方法

- 「ぱっとマイニング・ビューア」での操作。

1. マイメニューのタブより、「メニューの一時環境への取り込みと動作」ボタンをクリックします。



2. フォルダー一覧から、「ぱっとマイニング JP」にてエクスポートされたファイルをクリックで選択し、O Kを押します。
3. 見つかったデータ一覧では、選択したフォルダ内のメニューが一覧で表示されます。チェックしたデータが取り込み対象となります。
4. 「取込み実行」をクリックすると一時環境の取込みとファイル読込が実行されます。

■ 「ぱっとマイニング JP」からのエクスポート方法

- 「ぱっとマイニング JP」での操作。

※既にエクスポートされたファイルが存在する場合は必要ありません

1. 「ぱっとマイニング JP」にて、マイメニュータブの「グループのエクスポート」ボタンをクリックし、「フォルダの参照」からグループのエクスポート先を選択します。
2. 「メニューと共にデータ・設定・辞書をエクスポート（一時環境用）」を選択し、データをエクスポートします。

☆このデータを使用し、一時環境の取り込みを行ないます。

■ 標準的な読み込みデータについて

- ファイルを読み込む前に、データの種類について説明します。

本システムでは、J P - N E Tのほか、多彩な特許データベースのデータの読み込み対応しております。
(次項参照)

なかでも、J P - N E Tのデータを利用すると、本システムの機能・性能を最大限に発揮できるように設計されています。ここでは、J P - N E Tのデータの種類と、読み込みについて説明します。

- J P - N E Tのデータのダウンロード形式の中で、

本システムで読み込み可能な形式は、「テキスト形式」と「C S V 2 形式」です。

1. 「テキスト形式」には、書誌的事項に加え、請求項や、明細書の文章情報すべてが含まれています。
明細書を含めた文書情報を詳しく分析したい場合には、こちらの形式を利用してください。
ただし、「テキスト形式」には、審査経過などの権利状態の詳細情報は含まれていません。
2. 「C S V 2 形式」には、審査経過などの権利状態を把握する上で有用な出願中間記録、
本権利抹消識別等の項目情報が含まれています。
権利の状態を主眼として分析したり、権利の状態によって公報の順位付けを行うなどの場合には
「C S V 2 形式」の利用をお勧めします。
3. データの容量は、「C S V 2 形式」が一番小さく、次に「テキスト形式」、結合したデータが一番大きくなります。
データが小さいほど、システムは軽快に動作しますので、
書誌的事項のみでの簡単な分析で良いという場合には、「C S V 2 形式」を利用するとよいでしょう。

※ 「C S V 2 形式」の場合は、作成モードを『タイプ3』に設定してダウンロードしてください。

※ J P - N E Tでのデータのダウンロード方法の詳細は、

http://www.jpds.co.jp/jpnet/ma/jp/jp_chapter8.pdf
を参照してください。

※ オプションの「ぱっとマイニング連携機能」を使うと、ダウンロードからぱっとマイニング J P の読み込みまで
よりスムーズに行うことができます

■ 公報ファイルの読み込み（査読業務をされる方向け）

- ぱっとマイニング・ビューアを起動し、メインメニューから「ファイル」をクリックし、「ファイルを開く」をクリックします。
ファイルを選択するウィンドウが開きますので、分析したい公報ファイルを選択します。
 - ファイル形式選択のウィンドウが開き、ファイルの種類が太字で表示されるので、確認して「OK」をクリックしてください。
- ※ 該当のファイル形式がない（太字表示されない）場合は、「（２）汎用CSV形式」を選択してください。



■ 目的に合わせて設定を変更する

- 分析を始める前に、設定しておく便利な項目があります。

「分析速度を早くする」「分析の範囲を広くする」など、目的に合わせて設定を使い分けてください。

	1	2	3
設定する項目	ワード分解をオフにする	総合ランキングの集計順位の制限	キーワードランキング 分析対象の限定
メリット	データの読み込み速度が早い	分析動作が早い	分析動作が早い
デメリット	キーワードを用いる分析・ 検索・グラフ作成ができない	ランキング外のデータを対象 にした分析・グラフ作成が できない	分析範囲が狭くなる
設定方法	「設定確認」タブ⇒ 「ワード分解設定」タブを開き、 「B.ワード分解時の処理」の、 「ワード分解を使用」 のチェックをはずす ＜ファイル読み込時にも 選択が可能＞	「システム」⇒「環境設定」⇒ 「その他」タブを開き、 「ランキングの集計順位を□□□ 位までに制限する」 にチェックを入れ、集計順位を設 定する	「設定確認」タブ⇒ 「キーワードランキング分析」⇒ 「分析対象」タブを開き、 右クリックメニューで、 「全チェック解除」を選択し、必要 な項目だけにチェックを入れる

■ 項目の表示順番を見やすくカスタマイズ

- 「文書一覧」「文書ブラウザ」などにおいて、発明の名称や出願人名を一覧表の初めに表示したい、要約を優先的に査読していきたい、など、業務の目的や好みに合わせて、項目の表示順番を任意に変更することができます。

■ 複数項目の並べ替え

『文書一覧』『文書ブラウザ』などにおける表示項目の順番を入れ替える際、複数の表示項目を選択して、一度に移動させることができます。

■ 複数項目の選択

Shift キーを押しながら、マウスカーソルで範囲を選択すると、複数の項目を選択することができます。

Ctrl キーを押しながら、マウスカーソルで項目を選択すると、複数の項目を選択することができます。

■ 複数項目の移動

選択した項目の移動 選択された項目名は反転表示されます。

反転表示された項目を、マウスカーソルでドラッグ&ドロップすると、選択された項目が全て一緒に移動します。

■ 複数項目にチェックを入れる

反転表示された項目のチェックボックスに


チェックを入れると、

選択された項目すべてのチェックボックスに、同時にチェックが入ります。

■ 『先頭へ』『末尾へ』『先頭へ』『末尾へ』ボタン


をクリックすると、選択した項目が

先頭か末尾に移動します。



■ 困ったときはガイドボタン

- 操作の手順で困ったときは、ガイドボタンを押してみてください。
画面の各所に「？」マークが描かれたガイドボタンを配置しています。
クリックすると、操作方法や活用方法が別ウィンドウで表示されます。



■ ファイルの保存

- 「ファイル」⇒「ぱっと CSV 形式で保存」を選択し、名前をつけて保存します。
 - ※ 保存する文書を、以下の 3 通りから選択できます。
 - (A) 全ての文書を保存
 - (B) 表示中の文書を保存
 - (C) チェック中の文書を保存
 - ※ 保存する項目を、以下の 2 通りから選択できます。
 - (D) 全ての項目を保存
 - (E) 表示されている項目のみ保存
 - ※ 保存方法を、以下の 2 通りから選択できます。
 - (1) 読み込み時の順序で保存
 - (2) ソートされた順序で保存
 - ※ 保存した文書をぱっとマイニングで読み込むためには、以下の項目を必ず保存して下さい。
 - 1. 【公報種別】
 - 2. 公報の番号（【公開番号】【特許番号】【公告番号】【国際公開番号】など）
 - 3. 【_スコア】または【_ノイズ】

■ 推奨環境

★64bit 版（推奨）

対応 OS	Windows 11 , 10	64bit 版
メモリ	8GB 以上（全文公報 10 万件程度迄の分析が可能） 16GB 以上（全文公報 20 万件程度の分析が可能）	

★32bit 版

対応 OS	Windows 10	32bit 版
メモリ	4GB（全文公報 3 ～ 4 万件迄の分析が可能）	

CPU	Intel Core i5 以上	
ディスク領域	インストールに約 400MB 以上必要 実際の利用には、読み込むファイルの大きさに応じた作業領域が必要になります）	
画面解像度	1280×800 ドット以上	

- ※ メモリをできるだけ多く搭載し、システムの作業領域を SSD などに設定すると、より高速に動作が可能です。
- ※ マッキントッシュ（アップル社）、改造 PC などでは動作いたしません。
- ※ 特許・実用新案の公報に対応しています。意匠・商標には対応していません。

お客様 I D、シリアル番号は、
製品のインストールやお問い合わせ、バージョンアップ時に必要となります。
紛失しないよう大切に保存してください。

最新情報はサポートページにて

<https://www.pat-mining.com>

上記、サポートページでは、プログラムの最新バージョンのほか、

マニュアルやガイドの最新版をご案内しております。

定期的にアクセスいただき、最新情報をご確認ください。

販売元： 日本パテントデータサービス株式会社（JPDS）

<https://www.jpds.co.jp>

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-8-6 住友不動産日比谷ビル

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所ビル

〒550-0004 大阪市西区靱本町 1-7-18 ビーイングビル

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-23 博多駅前第 2 ビル

開発元： ワイズ特許サービス株式会社

<https://www.wides.com>

〒604-0847 京都市中京区烏丸通押小路 上ル秋野々町 535

日土地京都ビル

TEL 075-741-8586 FAX 075-741-8587