



特許文書分析・査読支援・マップ作成ソフト

# PAT MINING

## ぱっとマイニング JP&ビューア

Ver.8 へのバージョンアップ手順書

Ver.8.26.1 対応版 2026年3月2日

「ぱっとマイニング JP」をご利用いただき、ありがとうございます。

**Ver.8 はシステム面の変更を含むため、バージョンアップ時にユーザー辞書のバックアップ等の作業が必要です。**

本ガイドに記述された手順に従って、バージョンアップ作業をお進めください。

困ったらサポートサービスへ

TEL 03-3580-8021

Mail [net-support@jpds.co.jp](mailto:net-support@jpds.co.jp)

【窓口サービス時間】

月曜日～金曜日：9:00～17:30

※土・日・祝日及び年末年始を除く

**JPDS** 日本パテントデータサービス株式会社

## ■ バージョンアップの留意点【バージョンアップの前に必ずお読みください】

新バージョン（ver.8）は従来のバージョンと次の点が異なります。

1. インストーラが変更されました。
2. インストール後のショートカットの名称が変更されました。

【注意】Ver7 に Ver 8 を上書きインストールすると「ぱっとマイニング」のショートカットが二つ作成されてしまいます。  
それを防ぐため、必ず下の手順にそってバージョンアップ作業を行ってください。

**バージョンアップには、顧客 ID とシリアルコード/オプションコードが必要になります。  
シリアルコード通知状（またはインストール CD）をご用意ください。**

## ■ バージョンアップの手順

1. ユーザー辞書・設定ファイルをバックアップ
2. 現行バージョン（ver7.xxx.x）をアンインストール
3. 新バージョン（Ver8.xxx.x）をインストール
4. 必要に応じてバックアップしたユーザー辞書・設定ファイルを復元

**バージョンアップ方法の詳細は次ページをご参照ください。**


## 【ユーザー辞書・設定ファイルをバックアップ】

### ■ バックアップの方法

1. ぱっとマイニングを起動させ、メニューの「システム」をクリックし、表示されたメニューの「設定・辞書ファイルの保存フォルダを開く」をクリックしてください。



2. 表示されたフォルダ内の全てのファイルを選択し、右クリックメニューのコピーをクリックしてください。




3. コピーしたフォルダとファイルを別の場所に保存してください。

## 【現行バージョン（ver7.xxx.x）をアンインストール】

4. Windows の設定> アプリ> インストールされているアプリを開きます。

ぱっとマイニング JP (ver7.xxx.x) の右横の「…」をクリックし、「アンインストール」をクリックしてください。

上記の説明と画面は Windows11 のものです



## 【新バージョン（Ver8.xxx.x）をインストール】

### ■ インストールの方法

- 以下のホームページにアクセスし、お客様 ID と製品シリアル番号を入力し、ログインしてください。  
ぱっとマイニング JP [https://www.pat-mining.com/user/patm\\_jp.php](https://www.pat-mining.com/user/patm_jp.php)  
ぱっとマイニングビューア [https://www.pat-mining.com/user/patm\\_jpv/](https://www.pat-mining.com/user/patm_jpv/)
- 「ぱっとマイニング J Pまたはビューア（特許専用版）」最新バージョン・ダウンロードページに進み、インストーラをダウンロードしてください。
- ダウンロードしたインストーラ(setup.exe)を右クリック > 「管理者として実行」をクリックしてください。


#### <ぱっとマイニング JP インストーラのファイル名>

- ・ 32ビット版 : patmining\_jp32\_setup.exe
- ・ 64ビット版 : patmining\_jp64\_setup.exe

#### <ぱっとマイニングビューア インストーラのファイル名>

- ・ 32ビット版 : patmining\_jp32v\_setup.exe
- ・ 64ビット版 : patmining\_jp64\_setup.exe


※ 現在お使いのOSが32ビットか64ビットが不明な場合は、  
「設定」⇒「システム」⇒「詳細情報」からご確認ください。




- インストール画面が起動します。  
インストール画面の表示・指示に従って  
「次へ」をクリックしてください。



9. 右の画面が表示されますので、「同意する」を選択してから「次へ」をクリックしてください。




10. ユーザー名と所属を入力して「次へ」をクリックしてください。



11. 「インストール先の設定」画面が表示されます。通常はそのまま「次へ」をクリックしてください。

インストール先を変更したい場合は「参照」をクリックして、インストール先を指定してください。



12. メッセージが表示された時は「はい」をクリックしてください。




1 3. 右の画面が表示されますので、「インストール」をクリックしてください。



1 4. 右の画面が表示されたら、インストールの完了です。

1 5. ぼっとマイニングの初回起動時に製品シリアル・オプションコードを入力してください。



## 以上でバージョンアップ作業が完了です。

この後は、ぼっとマイニング JP&ビューアを起動してご利用ください。

※ぼっとマイニングを起動後に、マイメニューやユーザー辞書（独自に作成いただいたファイル）が正しく移行されていない場合は、次ページをご覧ください「ユーザー辞書・設定ファイル」をバックアップから復元してください。

## 【バックアップしたユーザー辞書・設定ファイルの復元方法】

この作業は、ぱっとマイニングを起動後にユーザー辞書（出願人/ワードグループ等）やマイメニューが復元されていない場合のみ行ってください。バージョンアップが正しく完了した場合、本作業は不要です。

注意：通常は前頁 15. までの作業でユーザー辞書・設定、マイメニューが復元されます

1. バックアップの復元 C:¥ProgramData¥wides\_patents¥patmining\_jp64 にバックアップした「設定・辞書ファイル」を戻します。（上記は「ぱっとマイニング JP\_64bit 版」をご利用の際の例です。）

＜ソフトごとのバックアップ復元先フォルダ＞

JP32bit 版をご利用の場合：


C:¥ProgramData¥wides\_patents¥patmining\_jp32

ビューア 64bit 版をご利用の場合：

C:¥ProgramData¥wides\_patents¥patmining\_jp64v

ビューア 32bit 版をご利用の場合：

C:¥ProgramData¥wides\_patents¥patmining\_jp64v





2. ぱっとマイニングを起動して辞書設定を確認します。

＜ユーザー辞書：グループワードを登録している場合＞  
メインウィンドウ>システム>辞書設定（ワード辞書・グループ辞書）を開き、グループ辞書設定をクリックしてください。

辞書一覧が表示されますので、バックアップから復元したユーザー辞書が表示されていれば作業完了です。

出願人の名寄せを行っている場合は、「名称グループ設定」から同様の作業を行ってください。



---

## ■ 推奨環境

### ★64bit 版 (推奨)

対応 OS	Windows 11/10 (64bit 版)
メモリ	8GB 以上 (全文公報 10 万件程度迄の分析が可能) 16GB 以上 (全文公報 20 万件程度迄の分析が可能)

### ★32bit 版

対応 OS	Windows 10 32bit 版
メモリ	8GB 以上 (全文公報 3～4 万件迄の分析が可能)

CPU	Intel Core i5 以上
ディスク領域	インストールに約 400MB 以上必要 実際の利用には、読み込むファイルの大きさに応じた作業領域が必要になります)
画面解像度	1280×800 ピクセル以上

- ※ メモリをできるだけ多く搭載し、システムの作業領域を SSD などに設定すると、より高速に動作が可能です。
- ※ マッキントッシュ (アップル社)、改造 PC などでは動作いたしません。
- ※ 特許・実用新案の公報に対応しています。意匠・商標には対応していません。

お客様 I D、シリアル番号は、  
製品のインストールやお問い合わせ、バージョンアップ時に必要となります。  
紛失しないよう大切に保存してください。

最新情報はサポートページにて

<https://www.pat-mining.com>

上記、サポートページでは、プログラムの最新バージョンのほか、  
マニュアルやガイドの最新版をご案内しております。

定期的アクセスいただき、最新情報をご確認ください。

販売元： 日本パテントデータサービス株式会社（JPDS）

<https://www.jpds.co.jp>

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-8-6 住友不動産日比谷ビル

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所ビル

〒550-0004 大阪市西区鞠本町 1-7-18 ビーイングビル

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-17-1 博多プレステージ本館 1F

開発元： ワイズ特許サービス株式会社

<https://www.wides.com>

〒604-0847 京都市中京区烏丸通押小路 上ル秋野々町 535

日土地京都ビル

TEL 075-741-8586 FAX 075-741-8587